


## Настройка. Терминалы.

Экран настройки рабочих станций заведения (терминалов). Используется для настройки рабочих станций, активации лицензий.



### Таблица рабочих станций заведения

| # | Имя            | Касса                               | Группа | Описание | e-mail владельца        | Ключ                          |
|---|----------------|-------------------------------------|--------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| 1 | BUHPC          | <input type="checkbox"/>            |        |          | antonpeunov@gmail.com   | >.C.8(*<. <3>.B/B3:(8+9)?* <2 |
| 2 | UNSPKVERH      | <input checked="" type="checkbox"/> |        |          | antonpeunov@gmail.com   | >.C.8(*<. <3>.B/B3:(8+9)?* <2 |
| 4 | TERMINAL_03    | <input type="checkbox"/>            |        |          | antonpeunov@gmail.com   | >.C.(-8+9)?* <272C*8(9)/.B    |
| 3 | UNIQ2-PC       | <input type="checkbox"/>            |        |          | antonpeunov@gmail.com   | >.C.8(*<. <3>.B/B3:(8+9)?* <2 |
|   | DMITRIYNIKITIN | <input type="checkbox"/>            |        |          | dmTRO.nikitin@gmail.com | 7(-=,7-829-7,8(+)/8+8=.       |
|   | ZVERUKA        | <input type="checkbox"/>            |        |          |                         |                               |

Поле «сетевое имя» - имя (имя ПК из операционной системы) рабочей станции

**Сетевое имя**

**BUHPC**

Поле «касса» - является ли эта рабочая станция кассой для расчетов (устанавливается в настройках рабочей станции).

**Касса**

Поле «группа» - рабочие станции (если их в заведении больше одной) можно объединять в группы для создания отдельных смен по каждой рабочей станции; просмотра на рабочей станции счетов только ее группы; не зависимое закрытие смены рабочей станции от других.

**Группа**

**Первая**

Поле «Отч. Группа» - используется для настройки разграничения счетов по кассам и настройки работы мониторов визуализации заказов на кухне (кухонные мониторы), в режиме Fastfood

**Отч. группа**

**Drive**

Поле «Описание»

**Описание**

**Касса первый этаж**

Поле «e-mail владельца» - адрес электронной почты, другой идентификатор (например, телефон) владельца лицензии на рабочую станцию

**e-mail владельца**

**xxx@gmail.com**

**+380(11) 111 11 11**


Поле «Ключ» - предназначено для ввода лицензионного ключа рабочей станции

**Ключ**

**>.C.8(\*<. <3>.B/B3:(8+9)?\* <2**


## ГРУППЫ ТЕРМИНАЛОВ

Кнопка для добавления в программу групп терминалов




## ОТЧЁТНЫЕ ГРУППЫ

Кнопка для добавления в программу отчетных групп терминалов




## ДОБАВИТЬ ТЕРМИНАЛ


Кнопка открывает экран добавления новой рабочей станции (терминала)



По нажатию кнопки присвоить – программа автоматически присвоит код рабочей станции



Заполняем обязательные поля «сетевое имя», «e-mail владельца», «ключ» (когда выдан ключ лицензии). Поля «Группа» и «Отчетная группа» заполняются при необходимости в зависимости от настроек работы заведения.



Выбираем флагами тип  
рабочей станции в заведении.

Тип :

- Терминал POS
- Монитор заказов
- BackOffice
- Касса

Кнопка код запроса  
используется для  
формирования ключа (кода)  
запроса для получения  
лицензии рабочей станции

|                               |                                             |            |
|-------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| КОД-ЗАПРОС ЭТОГО<br>ТЕРМИНАЛА | 2313925125509615322177224330116491884501029 | КОПИРОВАТЬ |
|-------------------------------|---------------------------------------------|------------|