Настройка. Печать.

Экран настройки «Печать». В данном экране производится настройка периферийного оборудования подключенного к рабочей станции: принтера встречек (заказов), принтера отчетов, принтера счетов, чеков, фискальных принтеров, весового оборудования, банковских платежных терминалов. Настройка «Печать» выполняется только на рабочей станции (локально).

Начинать настройку «Печать» на рабочей станции необходимо с установки (добавления) принтеров в операционной системе, т.е. устанавливаются принтера с драйверами, принтерам присваиваются названия согласно местам установки (например, Bill (принтер бара), Kitchen (принтер кухни), для удобства восприятия). После того, как принтера добавлены в операционной системе, находясь в экране «Настройки» нажимаем кнопку «Принтеры» для добавления принтера в программу и настройки связки с макетами.

В левой части экрана добавления принтеров находится список рабочих станций заведения. Рабочая станция, на которой производится добавление принтеров, по умолчанию выбрана (подцвечена синим).





UHPC	Ka	сса первый :	этаж	
INSPCVERH				
ERMINAL_03				
INIQ-2-PC				
MITRIYNIKITIN				
VERUKA				

В правой части экрана «Печать» таблица добавленных, для рабочей станции, принтеров

łастройка принтеров :			
Принтер	 Директория макетов 	 Текстовый Отступ сле 	
Microsoft XPS Document Writer	.\TEMPLATES\REPORTS\	• O	
Kitchen	.\TEMPLATES\80MM\	• O	
Bar	.\TEMPLATES\80MM\	• O	
POS-58-Series	.\TEMPLATES\58MM\	□ 0	

В таблице в столбце «принтер» название принтера; в столбце «директория макетов» - путь к директории макета для выбранного принтера; столбец «текстовый» - если выбрана директория макетов для текстовой печати, необходимо установить флаг (поставить птичку); столбец «Отступ слева» для отступа от левого края бумаги (1000 единиц = 1 см).

Bar

Для добавления нового принтера на рабочую станцию нажимаем кнопку «добавить». В таблице принтеров добавится новая строка

Нажав курсором мыши на поле столбца «Притер» выбираем из выпадающего списка, нужный принтер. .\TEMPLATES\80MM\

0

Microsoft XPS Document Writer Fax Microsoft Print to PDF \\gir-obmen\hp LaserJet 1160 Отправить в OneNote 2010 NPI1A5A1D (HP LaserJet Professional N

Нажав курсором мыши на поле столбца «Директория макетов» выбираем из выпадающего списка, нужный макет для принтера. \TEMPLATES\58MM\
 \TEMPLATES\80MM\
 \TEMPLATES\80MMTEXT\
 \TEMPLATES\DATECS\
 \TEMPLATES\MARIA\
 \TEMPLATES\MARIAK\
 \TEMPLATES\REPORTS\

Макеты для принтеров в

58MM

мм

		141141
	80MM	Макеты для принтеров с печатью на ленте 80 мм
программе расположены в месте установки программы директория TEMPLATES. По	80MMTEXT	Макеты для принтеров с печатью на ленте 80 мм (только текст) – Шаблон используется для притеров использующих универсальный драйвер печати Generic /Text Oply
умолчанию это C:\Program Files (x86)\ForRestPOS\TEMPLATES	DATECS	Макеты печати для линейки фискальных принтеров Excellio, Datecs3530T
(для 64 разрядных систем) и	MARIA	принтеров «Завода Резонанс» (Мария 301, 304Т и т.д.)
C:\Program Files\ForRestPOS\TEMPLATES (для 32 разрядных систем).	REPORTS	Макеты печати сводных (POS) отчетов (аналитических, статистических, управляющего) для принтеров формата А4.
	SHTRIHM	Макеты печати для линейки фискальных принтеров Штири-М
	SPARK	Макеты печати для линейки фискальных принтеров Спарк
принтер из таблицы принтеров рабочей станции. Кнопка «Обновить принтеры» - нужна для обновления списка принтеров (чтобы не перегружать программу), в случае добавления, в операционную систему нового принтера находясь в программе. В поле «Принтер счета» выбираем из списка принтеров рабочей станции принтер, на котором будет распечатываться счет гостю. Флаг «Предпросмотр» - при его включении выводит на экран рабочей станции предпросмотр документа; Флаги «Сохранить» и «Не печатать» - используются только для работы мониторов (кухни, кассира) в системе ресторан. Кнопки «Копии» «+/-» устанавливают количество распечатанных копий документа.	Принтер счёта : Ваг 🗹 Предпросмотр	Копии:
В поле «Принтер чеков»	Принтер чеков :	Копии :
выбираем из списка принтеров	Предпросмотр	Сохранять И не печатать
рабочей станции принтер, на		
котором оудет распечатываться не фискальный чек гостю		
Флаг «Предпросмотр» - при его		

включении выводит на экран

рабочей станции предпросмотр документа; Флаги «Сохранить» и «Не печатать» - используются только для работы мониторов (кухни, кассира) в системе ресторан. Кнопки «Копии» «+/-» устанавливают количество распечатанных копий документа. В поле «Принтер кассовых документов» выбираем из списка принтеров рабочей станции (кассира) принтер, на котором будет распечатываться кассовые документы (внесение, изъятие, отчет кассира). Флаг «Предпросмотр» - при его включении выводит на экран рабочей станции предпросмотр документа; Флаги «Сохранить» и «Не печатать» - не используются. Кнопки «Копии» «+/-» устанавливают количество распечатанных копий документа. В поле «Принтер отчетов» выбираем из списка принтеров рабочей станции (кассира/управляющего) принтер, на котором будут распечатываться сводные (POS) отчеты формата А4. Флаг «Предпросмотр» - при его включении выводит на экран рабочей станции предпросмотр документа; Флаги «Сохранить» и «Не печатать» - не используются. Кнопки «Копии» «+/-» устанавливают количество распечатанных копий документа В поле «Принтер оперативных отчетов» выбираем из списка принтеров рабочей станции оперативные отчеты текущей смены (как правило, место кассира). Флаг «Предпросмотр» - при его включении выводит на экран рабочей станции предпросмотр документа; Флаги «Сохранить» и «Не

			▼	1	+
Предпросмотр	🔲 Сохранять	🗌 Не печатать			-

Принтер отчётов :					Копии :
Microsoft XPS Docu	ment Writer		•	 1	+
🗹 Предпросмотр	🗖 Сохранять	🗹 Не печатать		-	-

Іринтер оперативных	отчётов :				Копии :	
Bar			•	 1	+	
🛛 Предпросмотр	🗌 Сохранять	🗹 Не печатать		-	-	

печатать» - не используются. Кнопки «Копии» «+/-» устанавливают количество распечатанных копий документа. В поле устанавливаем принтер встречек (печати заказа на место приготовления). Флаги «Сохранить» и «Не печатать» - используются только для работы мониторов (кухни, кассира) в системе ресторан. Кнопки «Копии» «+/-»устанавливают количество распечатанных копий документа Для назначения месту заказа принтера встречек

«Группа» позволяет объединять принтера места заказов в группу. Например, есть на предприятии: горячий цех, холодный цех, кондитерский цех и общий принтер кухни (для шеф-повара). На каждом месте заказа, устанавливается свой принтер, печатающий заказ своего цеха. В этом случае каждому принтеру места заказа (кондитерка, холодный цех) в поле группа ставим цифру, например, 1, при этом флаг «Печать группы» не выбираем. На принтере шеф-повара (общий кухонный) должен печататься общий заказ по кухне, тогда на принтер отдела Кухня ставим в «группу» цифру 1 с флагом «Печать группы». При заказе на кухню принтера цехов распечатают каждый свою часть заказа, а общий принтер кухни напечатает весь заказ, отправленный на кухню.

Выбор принтера заказов :					Копии :
Bar			-	 1	+
🗸 Предпросмотр	🗌 Сохранять	Л Не печатать			-
Группа: О 🖪	🔲 Печать группы				

Место заказа	- Принтер	•
БАР	Bar	
кухня	Kitchen	
КОФЕ,ЧАЙ		1
Кондитерка	POS-58-Series	_
Холодный цех	POS-58-Series	
		•
Выбор принтера заказов	8:	Копи
POS-58-Series		▼ 1 +
Предпросмотр	Сохранять Не печа	атать -
Место заказа	 Принтер 	•
Место заказа БАР	• Принтер Bar	•
Место заказа БАР КУХНЯ	тринтер Bar Kitchen	•
^{Место заказа} БАР КУХНЯ КОФЕ,ЧАЙ	• Приктер Bar Kitchen	•
место заказа БАР КУХНЯ КОФЕ,ЧАЙ Кондитерка	 Принтер Bar Kitchen POS-58-Series 	•
Место заказа БАР КУХНЯ КОФЕ,ЧАЙ <mark>Кондитерка</mark> Холодный цех	• Принтер Bar Kitchen POS-58-Series POS-58-Series	+
Место заказа БАР КУХНЯ КОФЕ, ЧАЙ КОНДИТЕРКА ХОЛОДНЫЙ ЦЕХ Выбор принтера заказоі	• Принтер Bar Kitchen POS-58-Series POS-58-Series	• • Колии
Место заказа БАР КУХНЯ КОФЕ, ЧАЙ КОНДИТЕРКА ХОЛОДНЫЙ ЦЕХ Выбор принтера заказол POS-58-Series	• Принтер Bar Kitchen POS-58-Series POS-58-Series в:	т п т т

Принтеры заказов :						
Место заказа	•	Принтер			•	
БАР		Bar				
кухня		Kitchen				
КОФЕ,ЧАЙ						+
Кондитерка		POS-58-	Series			_
Холодный цех		POS-58-	Series			₽
Выбор принтера заказов :						Копии :
Kitchen				▼	1	+
🗹 Предпросмотр	🔲 Сохранят	ъ	🔲 Не печатать			
Группа: 1	🗹 Печать гр	уппы				

Устанавливая флаг «Использовать ФР» настраиваем работу с фискальным принтером на рабочей станции (как правило это станция кассира).

Поле «Модель:» выбираем модель подключаемого фискального принтера из списка поддерживаемых фискальных принтеров

В поле «Пароль кассира» вводим пароль оператора фискального регистратора из технической инструкции к фискальному принтеру

В поле «Порт (COM):» вводим номер порта, на который подключен фискальный притер

Устанавливая флаг «Требовать изъятие перед Z-отчетом» программа будет обязывать сделать изъятие средств и фискального принтера под ноль.

Устанавливая флаг «Печать цены со скидкой» при печати фискального чека цена за товар будет распечатываться с учетом изменения цены на размер скидки. Например, цена товара 100, на товар применили скидку 10%, в фискальном чеке при включенном флаге «печать цены со скидкой» будет отображена цена товара 90 (размер скидки на фискальном чеке напечатан не будет).

При снятии кассира в зависимости от выбранной настройки Z-отчет будет печататься автоматически, не будет печататься или выбор остается за пользователем.

Использовать ФП		
Модель :	Maria301	
Пароль кассира :	111111111	
Порт (СОМ) :	•	83.
🔲 Требовать изъятие г	перед Z-отчётом	🗌 Печать цены со скидкой
Z-отчёт при закрытии	кассовой смены :	
🖲 не печатать	() всегда	🔿 по выбору

Maria301		
	Модели ФР	-
Maria301 Shtrih-M		
Spark		
Datecs		•



Порт (СОМ) : 1

Требовать изъятие перед Z-отчётом

Печать цены со скидкой

Z-отчёт при закрытии кассовой смены : • не печатать О всегда О по выбору Флаг «Использовать дисплей» для подключенных к СОМ-порту внешних индикаторов. При его включении можно ввести текст бегущей строки и текст, когда касса не работает.

Устанавливая флаг «Использовать весы» настраиваем подключение поддерживаемого, программой весового оборудования. По нажатию кнопки «Настройка» открывается окно настройки драйвера (программы управления) весового оборудования

Устанавливая флаг «Использовать банковский терминал» подключаем к программе управляемый банковский терминал.

Выбираем модель подключаемого управляемого банковского терминала из списка

Поле «СОМ-порт» для выбора порта, к которому подключен банковский терминал

Поле «Лог-файл» для ввода названия лог-файла работы банк-терминала. Если поле пустое – лог файл не ведется.

Поля «Валюта» - вводится код валюты страны из международной системы кодирования валют. Например, для Украины этот код 980.

Поле для установки тайм-аута ожидания ответа от банковского терминала (в миллисекундах)

Использовать дисплей		Настройка
Бегущая строка :	Добро пожаловать!!!	
Касса закрыта :	Касса не работает	

✓ Использовать весы	Настройка
Использовать банковкий терминал	VeriFone-POSAPI
VeriFone-POSAPI Ingenico	
VeriFone-SBRF	
VeriFone-POSAPI	
СОМ-Порт: 1 т	
Лог-файл : В В	
Валюта: 980	
Тайм-аут: 180000	